

## 系統參數設定作業(Parameter)

初次使用FastCRM，請先參考：[新手指南](#)。完整手冊請參考：[FastCRM使用手冊](#)。

### ■ 功能說明：

FastCRM系統提供系統參數設定作業，內建預設之系統參數資料，系統管理者可視需求自行調整變更參數設定，例如：公司資料建立時之預設國家別及幣別、各作業清單資料顯示預設資料最大筆數、以及檔案上傳大小限制等。

### ■ 使用情境：

系統參數設定(Parameter)應用在系統管理所用的各種參數的設定上。

#### ● 系統參數設定作業的維護

FastCRM的資料庫中已經設定好了一些常用參數的值，使用者可以開啓作業自行修改相應的系統參數，以方便使用者使用系統。例如：系統的預設國家為中華民國(tw)，系統的預設幣別為新台幣(NTD)。

維護系統參數設定資料前，須先將『[國家別](#)』、『[幣別](#)』資料設定完成。

系統參數設定作業可設定的參數已經確定，不需要新增或刪除。

系統參數設定作業為特殊的系統設定程式，即使是系統管理員，也不應該隨便去修改它。設定不當將會造成系統程式與資料庫的嚴重錯誤。

#### ● 系統參數設定作業在其他作業中的應用

若一般作業有指定值時，便以該一般作業的值優先採用，如果在一般作業無指定值且該值為系統必須參考的值時，就會使用到系統參數設定裡的值。例如：當預設資料最大筆數為1000時，系統作業中所能顯示的最大資料的筆數為1000筆，多於1000筆的資料將不被顯示。

### ■ 操作說明：

#### ● 程式權限說明：

FastCRM支援程式權限管理，如果您沒有足夠的權限，可能無法進行『執行』、『修改』等工作。有關程式權限的進一步說明，請參考『[權限範本\(PermTemplate\)](#)』作業及『[員工程式權限\(ProgPermission\)](#)』作業。

#### ● 如何找到『系統參數設定(Parameter)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『系統管理』->『參數設定』->『系統參數設定』，即進入系統參數設定作業的檢視畫面。如下圖所示：

**注意：**FastCRM支援自定義功能表，如果系統管理員有修改過功能表，您看到的功能表排列內容可能會與下列的畫面有差異。詳細操作請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。

### ● 如何修改『系統參數設定(Parameter)』資料？

找到『系統參數設定』作業後，點擊“系統參數設定”，即進入『系統參數設定』作業的檢視畫面。如上圖所示。

欄位與操作說明：

- **國家代號(CountryID)**：必填欄位，最多3個字元，預設值為tw(中華民國)。可以填入國家代號或者國家名稱，系統會根據『國家』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『**國家別**』資料，並根據國家代號自動帶出對應的國家名稱。例如：填入tw，自動帶出“中華民國”；或者點擊圖示『』選取相應的國家。詳細操作請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **幣別代號(CurrencyID)**：必填欄位，最多3個字元，預設值為NTD(新台幣)。可以填入幣別代號或者幣別名稱，系統會根據『幣別』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『**幣別**』資料，並根據幣別代號自動帶出對應的幣別名稱。例如：填入NTD，自動帶出“新台幣”；或者點擊圖示『』選取相應的幣別。詳細操作請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **預設開窗最大筆數(DialogMaxRecord)**：必填欄位，必須為整數，必須在1和10000之間，預設值為100。用來預設一般作業開窗時所能顯示的最大資料筆數。
- **預設資料最大筆數(MaxRecord)**：必填欄位，必須為整數，必須在1和10000之間，預設值為1000。用來預設一般作業中所能顯示的最大資料筆數。
- **預設分頁資料筆數(PageSize)**：必填欄位，必須為整數，必須在1和1000之間，預設值為10。用來預設一般作業中每一頁所能顯示的資料筆數。
- **SMTP 主機位址(SMTP\_ServerIP)**：必填欄位，最多15個字元，預設值為127.0.0.1(本機)。說明寄送郵件主機位址，建議指定到公司專用的郵件主機。
- **SMTP 埠號(SMTP\_Port)**：選填欄位，必須為整數，預設值為25，必須在1和100000之間。說明郵件主機的埠號。
- **SMTP 主機是否登入(SMTP\_Login)**：選填欄位，說明是否登入郵件主機，如果勾選此欄位，則將顯示SMTP帳號以及SMTP密碼兩個欄位，如下圖所示：

SMTP 主機是否登入[S]:	<input checked="" type="checkbox"/>
SMTP 帳號[U]:	admin@company.com
SMTP 密碼[U]:	..... <input type="button" value="重設密碼"/>

- **SMTP 帳號(SMTP\_Account)**：選填欄位，最多255個字元。  
說明郵件主機的帳號。
- **SMTP 密碼(SMTP\_Password)**：選填欄位，最多512個字元。  
說明郵件主機的密碼。點擊後面的“重設密碼”按鈕會清空該欄位，使用者可以手動輸入要設定的新密碼，新密碼要重新登入郵件主機時才會生效。
- **SMTP 使用SSL登入(SMTP\_SSL)**：選填欄位，預設值為不勾選。  
說明郵件主機是否使用SSL登入。SSL是Security Socket Layer的縮寫，技術上稱為安全通訊端，可以簡稱為加密通訊協定。當欄位勾選時，說明SMTP使用SSL登入，即登入時帳號和密碼會加密，然後通過SSL連接在 Internet 上傳送，沒有人能夠讀取或瀏覽到您利用該連接傳送的資料。使用SSL可以對通訊內容進行高強度的加密，從而可以有效防止駭客盜取您的帳號、密碼和通訊內容，保證了郵箱的安全性。
- **外部站台網址(ExtSiteURL)**：必填欄位，最多255個字元。  
說明系統登入的外部網址。此網址必須為外部真實IP或名稱，否則如果透過網際網路(Internet)便會無法連線到。
- **文件存放路徑(DocPath)**：必填欄位，最多255個字元。  
說明系統中文件存放的路徑。也就是附件上傳的文件的實際存放路徑。
- **報表存放路徑(ReportRootPath)**：必填欄位，最多255個字元。  
說明報表存放的路徑。也就是上傳的報表樣板的實際存放路徑。
- **報表標題(ReportTitle)**：必填欄位，最多60個字元。  
說明報表的標題，即列印報表時顯示的報表標題。一般設為公司名稱。
- **檔案上傳限制(MaxUploadSize)**：必填欄位，必須為整數，必須在1和102400之間，預設值為20,480。  
限制上傳附件的大小，最大為102400KB。
- **訂單是否顯示出口相關欄位(ShowForeignTrade)**：選填欄位，預設為勾選。  
設定是否顯示訂單中與出口相關的欄位資料。
- **如何儲存『系統參數設定(Parameter)』資料？**

當系統參數設定內容修改過，工具列的『儲存』按鈕就會改為可操作的狀態，按下『儲存』按鈕時，系統會先檢核各欄位值是否都符合系統的要求，如果沒有問題，就可完成儲存的動作。

如果在您修改作業的期間，有其他人員也修改了同一筆資料，則在儲存時會出現下列的錯誤資訊。此時可以按下『重新整理』按鈕來取得最新的資料內容。



## ■ 參考說明：

與『系統參數設定』作業內容相關的其他作業如下：

1. [國家別\(Country\)](#)
2. [幣別\(Currency\)](#)



**注意事項：**

1. 本作業只提供修改功能。
2. 系統參數設定作業為特殊的系統設定程式，即使是系統管理員，也不應該隨便去修改它。
3. 設定不當將會造成系統程式與資料庫的嚴重錯誤。
4. 變更系統參數設定值後並不會立即生效，待網站重新啟動後新的設定值才會生效。